

N-Lock™ Super

Optinyte™ tehnologija

STABILIZATOR DUŠIKA

DOBRA PRAKSA ROKOVANJA IN
MEŠANJA PRIPRAVKA

Stabilizator dušika N-Lock™ Super vsebuje edinstveno tehnologijo mikrokapsulirane suspenzije za ustvarjanje površinsko stabilne nekorozivne formulacije na vodni osnovi. V nadaljevanju je navedenih nekaj namigov za zanesljivo delovanje pripravka N-Lock™ Super.

PRED UPORABO PRIPRAVEK N-LOCK™ SUPER DOBRO PRETRESITE

To zagotavlja enakomerno viskoznost ter omogoča lažje črpanje in odmerjanje pripravka.

MEŠANJE Z UAN-OM

- N-Lock™ Super se lahko meša z vsemi vrstami gnojila UAN (28 %, 30 % ali 32 %).
- V rezervoar se doda vsako komponento posebej.
- Za mešanice UAN-a, ki vsebujejo žveplo, se priporoča poskusno mešanje in preverjanje kompatibilnosti v manjši posodi.
- Mešanice z več kot 25 % amonijevega tiosulfata in UAN-a zahtevajo stalno mešanje.
- Če se že pripravljena mešanica UAN-a in pripravka N-Lock™ Super pusti stati več kot šest ur, jo je pred ponovno uporabo potrebno dobro premešati.

PRIPOROČEN VRSTNI RED MEŠANJA PRIPRAVKOV

1. V rezervoar dodajte polovično količino tekočega gnojila ali vode.
2. Vključite mešanje.
3. Močljivi praški (WP) ali močljiva zrnca (WG) (če se jih meša z UAN-om, jih je treba predhodno raztopiti v manjši količini vode, in šele nato dodati v rezervoar).
4. Sredstvo za izboljšanje kakovosti vode ali kompatibilnost pripravkov (po potrebi).
5. Stabilizator dušika N-Lock™ Super.
6. Koncentrirana suspenzija (SC) ali tekoče kapljevine (tekoči atrazin; po potrebi pred dodajanjem tekočega atrazina dodajte sredstvo za združljivost).
7. Kapsulirana suspenzija (CS) ali suspo-emulzija (SE).
8. Koncentrat za emulzijo (EC).
9. Vodotopni koncentrat (SL).
10. COC, NIS, MSO, ostala sredstva (močila ...).
11. Amonijev tiosulfat.
12. Dodate preostalo količino tekočega gnojila ali vode.

DOBRA PRAKSA UPORABE PRIPRAVKA:

- Pripravite in uporabite še isti dan.
- Med škropljenjem imejte vključeno mešanje; razpršite celotno količino mešanice.
- Po škropljenju izperite škropilnico: rezervoar, cevi, filtre, šobe.
- Pripravljene mešanice ne puščajte v rezervoarju čez noč za naslednji dan.
- Pri filtru za šobe uporabite mrežice gostote 50 ali gostejše.



Pri uporabi sredstev za varstvo rastlin preberite in upoštevajte navodila.